



Rappel : Si on a démarré le PC à partir d'une clé
USB bootable et qu'on veuille taper du texte ...



Lancement du programme gparted ... Méthode 1


1 - Cliquer sur « Menu »



2 – taper gparted puis valider

Le programme vous demande d'abord le mot de passe administrateur puis démarre

Lancement du programme gparted ... Méthode 2



Lancement du programme gparted ... Méthode 3

1 - Cliquer sur « Console »

```
stk32@stk32-Asus ~ $ gparted
Root privileges are required for running gparted.
stk32@stk32-Asus ~ $ sudo gparted
[sudo] Mot de passe de stk32 : 
```

2 - tapez gparted puis validez avec la touche « Entrée »

3 - Une erreur vous signale qu'il faut des droits administrateur pour lancer cette commande

4 - Tapez sudo gparted puis validez

5 - il faut taper le mot de passe administrateur
(Attention, rien ne s'affiche pendant que l'on tape le mot de passe, mais il faut le taper suivi de la touche « entrée »)


Il faut commencer par sélectionner l'unité de disque concernée si elle n'est pas sélectionnée

On peut sélectionner la partition dans la zone graphique ou dans le détail


Partition	Système de fichiers	Point de montage	Étiquette	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
/dev/sda1	ext4	/	Mint18_64bit	25.39 Gio	20.56 Gio	4.83 Gio	boot
/dev/sda3	ext4	/media/sys2	sys2	25.39 Gio	5.76 Gio	19.63 Gio	
/dev/sda2	linux-swap			7.81 Gio	0.00 o	7.81 Gio	
/dev/sda4	ext4	/media/data	data	407.17 Gio	297.34 Gio	109.83 Gio	
non alloué	non alloué			1.02 Mio	---	---	


0 opération en attente

Un clic droit sur la partition nous affiche une menu contextuel.
Si la partition a été « montée » il faut la démonter pour pouvoir la modifier (La ligne Démonter » est en gras dans le menu)



Après l'avoir démontée, cliquer à nouveau sur celle-ci avec le bouton droit de la souris et choisissez « Redimensionner/Déplacer » dans le menu





On peut redimensionner graphiquement en déplaçant les extrémités de la partition (cliquez et glissez à gauche ou à droite)
On peut aussi taper les nouvelles valeurs si on préfère

Ce que l'on peut faire avec les partitions ...

- **Nouveau** (Pour créer une nouvelle partition)
- **Supprimer** (Pour supprimer une partition)
- **Redimensionner/Déplacer** (Pour redimensionner ou déplacer une partition)
- **Copier/Coller** (Pour copier la totalité d'une partition vers un endroit libre sur le disque)
- **Annuler** (Pour annuler les changements prévus)
- **Appliquer** (Pour valider tous les changements et entamer le partitionnement)

Pour créer des nouvelles partitions :

sélectionnez l'espace « non-alloué » et cliquez sur « nouveau »
créez-y une nouvelle partition.

=====> ATTENTION POUR LES DISQUES EN MBR <=====

4 partitions maxi primaires ou logique avec la règle ci-dessous :

Une seule partition étendue autorisée sur le disque.
Elle peut contenir plusieurs partitions logiques

Toutes les actions seront empilées dans une liste d'attente pour exécution ultérieure.
Ces opérations seront exécutées si on clique sur le bouton qui déclenche la mise en application dans l'ordre de toutes les actions.

